


برای تمامی محصولات AHP که با رایانه کار می‌کنند، یک قفل سخت‌افزاری (فلش‌دیسک) وجود دارد. در صورت نیاز به به‌روزرسانی نرم‌افزار مشتری به نسخه جدید، باید شماره‌سریال قفل سخت‌افزاری را ارائه دهید. برای به‌دست‌آوردن شماره‌سریال، مراحل زیر را انجام دهید:

۱- اگر یکی از نرم‌افزارهای مرتبط با AHP از قبل روی رایانه شما نصب شده است، مراحل زیر را انجام دهید:

نرم‌افزار Check Key را از اینجا دانلود کنید:

[Check Key](#) [دانلود فایل اجرایی](#)

پوشه به شکل زیر است:



1.vbs



Application.aliases



Application.exe



Application.ini

۲- اگر هیچ‌یک از نرم‌افزارهای مرتبط با محصولات AHP روی رایانه شما نصب نشده است، لینک زیر را دانلود کنید:

نرم‌افزار یافتن کلید محصول AHP خود را از لینک زیر دانلود کنید:

[Check-Key](#) [دانلود نرم‌افزار نصب](#)

پوشه را از حالت فشرده خارج کنید؛ ساختار آن به شکل زیر خواهد بود:

My Application

My Installer

bin

license

supportfiles


nidist.id

setup.exe


setup.ini

My Installer->Volume->setup.exe

نرم افزار را در مسیر ریشه پیش فرض نصب کنید.



پس از تکمیل نصب، نرم افزار را اجرا کنید.
فایل "application.exe" را اجرا کنید:



با استفاده از یکی از دو روش بالا، می‌توانید فایل "GetHardwareIdentification.vi" را اجرا کنید. پس از اجرای این نرم‌افزار، مراحل زیر را انجام دهید.

فلش‌دیسک (قفل سخت‌افزاری) را به رایانه متصل کنید، روی گزینه "vbs path" کلیک کنید و فایل "vbs.1" را از داخل پوشه انتخاب کنید. سپس روی کلید فلش راست در گوشه بالا سمت چپ کلیک کنید:



در جدول سمت راست، تعدادی HID مشاهده خواهید کرد. موردی را که مربوط به قفل سختافزاری است پیدا کنید. برای تشخیص اینکه کدام مورد مربوط به فلش دیسک است، می‌توانید فلش دیسک را از رایانه جدا کرده و دوباره اجرا کنید. مشاهده خواهید کرد که یک ردیف از جدول حذف می‌شود. آن ردیف مربوط به فلش دیسک است. می‌توانید فلش دیسک را دوباره به رایانه متصل کرده و نرم‌افزار را اجرا کنید تا خط مربوط به فلش دیسک را کپی کنید.

متن آن ردیف را کپی کرده و از طریق ایمیل یا WhatsApp، مطابق اطلاعات زیر، برای ما ارسال کنید:

ایمیل: info@ahp-makina.com

WhatsApp: +905469180483

این مورد در پایگاه داده ما بررسی خواهد شد و در صورت صحیح بودن، نسخه به‌روزشده نرم‌افزار برای دانلود در اختیار شما قرار می‌گیرد.